



# E-Mail Provider

## Server Konfigurationsdaten

KONZEPTION · TRAINING · INTERNET  
**PC & EDV**  
Support

<b>1. FREEMAILER</b> .....	<b>1</b>
1.1. AOL.....	1
1.2. Freenet.....	1
1.3. GMX.....	1
1.4. googlemail.....	2
1.5. Lycos Mail / Jubii.....	2
1.6. Microsoft (Windows Live) Hotmail Hotmail .....	2
1.7. Web.de.....	3
1.8. Yahoo! Mail .....	3
<b>2. T- / STADT-NETZ</b> .....	<b>3</b>
2.1. Arcor.....	3
2.2. NetCologne .....	4
2.3. T-Online .....	4
<b>3. WEBHOSTER</b> .....	<b>4</b>
3.1. 1&1.....	4
3.2. Domainfactory .....	5
3.3. Host Europe .....	5
3.4. Lycos Webhosting.....	5
3.5. Schlund + Partner .....	5
3.6. Strato.....	5
3.7. Webspaces4All .....	5

**PC & EDV Support Köln**  
Dirk Frölich  
Marienstraße 45  
50825 Köln

### E-Mail Provider - Server Konfigurationsdaten

Script erstellt durch:  
Dirk Frölich – PC & EDV Support Köln  
[www.df-edv.de](http://www.df-edv.de)

© PC & EDV Support Köln, Nov. 2008/2008, Version 2.0

## 1. Freemailer

### 1.1. AOL

<http://www.aol.de/Webmail>

#### **Server**

Benutzername AOL-Name

#### **aol.com**

Posteingang pop.aol.com

Postausgang \* smtp.de.aol.com, Port 587  
(Optional: bei SSL bzw. SPA Unterstützung Port 465)

IMAP imap.de.aol.com  
(Optional bei SSL bzw. SPA Unterstützung Port 993)

#### **aim.com, aol.de**

Posteingang pop.aim.

Postausgang \* smtp.aim.com

IMAP imap.aim.com

### 1.2. Freenet

<http://www.freenet.de>

#### **Server**

Benutzername Benutzername@freenet.de

Posteingang mx.freenet.de

Postausgang \* mx.freenet.de

IMAP mx.freenet.de

#### **FAQ**

<http://www.freenet.de/hilfe/index.html>

### 1.3. GMX

<http://www.gmx.de>

#### **Server**

Benutzername GMX-Kundennummer oder E-Mail-Adresse

Posteingang pop.gmx.net

Postausgang \* mail.gmx.net

IMAP imap.gmx.net (ggf. nur in kostenpflichtigem Angebot zur Verfügung)

#### **FAQ**

Hilfe <http://faq.gmx.de/>

## 1.4. googlemail

<http://mail.google.com/mail?hl=de>

### Server

Benutzername Benutzername@googlemail.com

Posteingang: pop.googlemail.com (SSL; Port 995)

Postausgang \* smtp.googlemail.com (SSL; Port 465)

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung, POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

IMAP imap.googlemail.com

### FAQ

Hilfe: <http://mail.google.com/support/?ctx=about&hl=de>

Infos: <http://mail.google.com/mail/help/intl/de/about.html>

## 1.5. Lycos Mail / Jubii

<http://mail.lycos.de/>

<http://www.jubii.de>

### Server

Posteingang HTTP <http://webdav.lycos.de/httpmail.asp>

Benutzername Benutzername@lycos.de

POP3 Mail nur mit Premium-Account

Posteingang POP3 pop.lycos.de

Postausgang \* smtp.lycos.de

### FAQ

Hilfe <http://secure.mail.lycos.de/app/helpcenter/welcome.jsp>

Premium Mail <http://www.lycos.de/kommunizieren/e-mail/premium/>

## 1.6. Microsoft (Windows Live) Hotmail Hotmail

<http://home.live.com/>

### Server

Benutzername Windows Live / Hotmail-E-Mail-Adresse

Posteingang pop3.live.com

Postausgang \* smtp.live.com

Beim „alten“ Hotmail gab es keine POP3- und SMTP-Server, Outlook und Outlook Express konnten über das sog. http-Mail-Protokoll (basiert auf WebDAV) auf das Postfach zugreifen. Mit Windows Live gibt es neben dem reinen Webzugriff auch POP3.

### FAQ

<http://mail.live.com/mail/HelpPane.aspx>

## 1.7. Web.de

<http://www.web.de>

### Server

Benutzername E-Mail-Adresse

Posteingang pop3.web.de

Postausgang \*<sup>i</sup> smtp.web.de

IMAP imap.web.de (ggf. nur in kostenpflichtigem Angebot zur Verfügung)

### FAQ (*Frequently Asked Questions / Häufig gestellte Fragen*)

Hilfe <http://hilfe.freemail.web.de>

Infos <http://hilfe.freemail.web.de>

## 1.8. Yahoo! Mail

<https://login.yahoo.com/config/mail?.intl=de>

### Server

Benutzername Benutzername@yahoo.com

Posteingang pop.mail.yahoo.de

Postausgang \* smtp.mail.yahoo.de

### FAQ

<http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/mail/>

## 2. T- / Stadt-Netz

### 2.1. Arcor

<http://www.arcor.de>

### Server

Benutzername Benutzername@arcor.de

Posteingang pop3.arcor.de

Postausgang \* mail.arcor.de, postman.arcor.de

IMAP: imap.arcor.de

### FAQ

<http://www.arcor.de/hilfe/neu/index.php>

## 2.2. NetCologne

<http://www.netcologne.de/privatkunden.html>

### Server

Benutzername nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)

Posteingang pop3.netcologne.de

Postausgang \* smtp.netcologne.de

Besonderheiten Mail funktioniert nur, wenn Sie über NetCologne ins Internet eingewählt sind.

### FAQ

<http://www.netcologne.de/privatkunden/service/haeufige-fragen.html>

## 2.3. T-Online

<https://kundencenter.t-online.de>

### Server

Benutzername E-Mail-Adresse@t-online.de

Posteingang popmail.t-online.de

Postausgang \* smtpmail.t-online.de

SSL securesmtp.t-online.de

IMAP imap.t-online.de  
(Nur mit dem eMail Paket möglich)

### FAQ

<http://hilfe.telekom.de>

## 3. Webhoster

### 3.1. 1&1

<http://1und1.de>

### Server

Benutzername mxxxxxxx-yyyy (Paketnummer-Postfachkürzel), bzw. E-Mail-Adresse

Posteingang POP3: pop.1und1.de

Postausgang \* smtp.1und1.de

IMAP imap.1und1.de

### FAQ

<http://1und1.de/index.php?&srcArea=ln&page=bestandskunden>

### 3.2. Domainfactory

#### **Server**

Posteingang pop3.IhreDomain.xyz  
Postausgang \* smtp.IhreDomain.xyz  
Benutzername Vom System festgelegter Benutzername

### 3.3. Host Europe

#### **Server**

Posteingang mail.IhreDomain.xyz  
Postausgang \* mailout.IhreDomain.xyz  
Benutzername wpxxxxx-yyyyy (Paketnummer-Postfachkürzel)

### 3.4. Lycos Webhosting

#### **Server**

Posteingang POP3: pop.IhreDomain.xyz, IMAP: imap.IhreDomain.xyz  
Postausgang \* smtp.IhreDomain.xyz  
Benutzername MailAccount@IhreDomain.xyz

### 3.5. Schlund + Partner

#### **Server**

Posteingang pop.kundenserver.de  
Postausgang \* auth.smtp.kundenserver.de  
Benutzername mxxxxxxx-yyyyy (Paketnummer-Postfachkürzel)

### 3.6. Strato

#### **Server**

Posteingang post.strato.de  
Postausgang \* post.strato.de  
Benutzername MailAccount%IhreDomain.xyz  
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP".

### 3.7. Webspaces4All

#### **Server**

Posteingang IhreDomain.xyz  
Postausgang \* IhreDomain.xyz  
Benutzername webxxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)

### **i Grundsätzliche Einstellung für SMTP**

Klicken Sie bei den Konto-Einstellungen Ihres E-Mail-Programms auf „Weitere Einstellungen“, bzw. „Optionen“. Dort finden Sie die Einstellungen für den Postausgangsserver (SMTP), und dass dieser eine Authentifizierung erfordert. In der Regel reicht es, hier zu wählen, dass die Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwendet werden soll.

